


受控默认配置文件路径[D:ZKEYSZHostconfig.ini]



```
[base]
port=3300
number=PFP [REDACTED] DT-2UNY
secret_key=D9119A4D9E[REDACTED] 547DFFBF|
mysql_pwd=vgS8GQW!
mysql_acc=root
mysql_port=3306
mysql_path=D:\ZKEYS\server\MySQL\mysql\5.5\bin\
sql_time_out=60
mssql_acc=sa
mssql_pwd=Zkeys!1234567
mssql_size=true
php_num=0
ftp_type=iis_ftp
IIS_FTP_BASE_ROOT=/LocalUser
IIS_FTP_NAME=FTP
ftp_port=21
[MySQL]
permit=Default
[PHP]
5.2=D:\ZKEYS\server\PHP\php\5.2\php-cgi.exe
5.3=D:\ZKEYS\server\PHP\php\5.3\php-cgi.exe
5.4=D:\ZKEYS\server\PHP\php\5.4\php-cgi.exe
5.5=D:\ZKEYS\server\PHP\php\5.5\php-cgi.exe
5.6=D:\ZKEYS\server\PHP\php\5.6\php-cgi.exe
7.0=D:\ZKEYS\server\PHP\php\7.0\php-cgi.exe
7.1=D:\ZKEYS\server\PHP\php\7.1\php-cgi.exe
7.2=D:\ZKEYS\server\PHP\php\7.2\php-cgi.exe
7.3=D:\ZKEYS\server\PHP\php\7.3\php-cgi.exe
7.4=D:\ZKEYS\server\PHP\php\7.4\php-cgi.exe
8.0=D:\ZKEYS\server\PHP\php\8.0\php-cgi.exe
[http_config]
over_time_url=http://zhost.zkeys.com/default/expired.html
norecord_url=http://zhost.zkeys.com/default/icp.html
illegal_url=http://zhost.zkeys.com/default/illegal.html
over_flow_url=http://zhost.zkeys.com/default/flowlimit.html
[rebuild_config]
DefDomain=28. [REDACTED] .. com
```

通信配置

注意：受控端口以及通信密钥需要和平台一致才能通讯正常

```
port=3300
secret_key=D9119A4D9EXXXXXXXEB94152547DFFBF
number=PFP5-XXXX-XXXX-2UNY
```

通讯端口： port=3300 // 默认即可

通讯密钥： secret_key=D9119A4D9EXXXXXXXEB94152547DFFBF // 需要与平台通信密钥保持一致

序列号： number=PFP5-XXXX-XXXX-2UNY // 登录阿帕云控制台购买获取受控序列号

```
[base]
port=3300
number=PFPE5...-2UNY
secret_key=D9119A4D9E2A4...2547DFFBF
```

Mysql 配置

注意：如果需要开通MySQL数据库需要核实配置文件中的MySQL相关信息

```
mysql_pwd=vgS8GQW!
mysql_acc=root
mysql_port=3306
mysql_path=D:\ZKEYS\server\MySQL\mysql\5.5\bin\
sql_time_out=60
```


root用户： mysql_acc=root //默认root用户，不支持修改

root密码： mysql_pwd=12345678 //默认root密码，可自行修改

MySQL端口： mysql_port=3306 //默认MySQL端口，可自行修改

MySQL执行命令bin目录： mysql_path=D:\ZKEYS\server\MySQL\mysql\5.5\bin\ //MySQL执行命令bin目录

执行数据库命令超时时间： sql_time_out=60 //默认执行数据库命令超时时间，可自行修改



SQLserver配置

注意：如果需要开通SQLserver数据库需要核实配置文件中的SQLserver相关信息

```
mssql_acc=sa
mssql_pwd=Zkeys!123456
mssql_size=true
```

sa用户： mssql_acc=sa //默认sa用户，不支持修改

sa密码： mssql_pwd=Zkeys!123456 //默认sa密码，可自行修改

SQLserver size[] mssql_size=true //默认true[]不可修改

```
mssql_acc=sa  
mssql_pwd=Zkeys! 123456  
mssql_size=true
```

FTP配置

注意：FTP必须配置，如果不配置，直接操作重建，可能会导致FTP无法正常链接

```
ftp_type=iis_ftp  
ftp_port=21  
IIS_FTP_NAME=FTP  
IIS_FTP_BASE_ROOT=/LocalUser
```

FTP类型： ftp_type=iis_ftp //由于IIS的FTP安全性更可控，目前阿帕云默认使用的是IIS
FTP//FileZilla FTP以后会逐步取消

FTP端口： ftp_port=21 //FTP端口默认21，可自行修改

FTP名称： IIS_FTP_NAME=FTP //默认FTP名称，不可修改

FTP虚拟目录路径： IIS_FTP_BASE_ROOT=/LocalUser //FTP虚拟目录路径，不可修改

```
ftp_type=iis_ftp  
IIS_FTP_BASE_ROOT=/LocalUser  
IIS_FTP_NAME=FTP  
ftp_port=21
```

PHP配置

注意：开通站点需要选择对应的PHP版本

5.2=D:\ZKEYS\server\PHP\php\5.2\php-cgi.exe
5.3=D:\ZKEYS\server\PHP\php\5.3\php-cgi.exe
5.4=D:\ZKEYS\server\PHP\php\5.4\php-cgi.exe
5.5=D:\ZKEYS\server\PHP\php\5.5\php-cgi.exe
5.6=D:\ZKEYS\server\PHP\php\5.6\php-cgi.exe
7.0=D:\ZKEYS\server\PHP\php\7.0\php-cgi.exe
7.1=D:\ZKEYS\server\PHP\php\7.1\php-cgi.exe
7.2=D:\ZKEYS\server\PHP\php\7.2\php-cgi.exe
7.3=D:\ZKEYS\server\PHP\php\7.3\php-cgi.exe
7.4=D:\ZKEYS\server\PHP\php\7.4\php-cgi.exe
8.0=D:\ZKEYS\server\PHP\php\8.0\php-cgi.exe

选择PHP版本对应的php-cgi.exe



站点设置

当站点过期、未备案、非法站点、流量超额时跳转的URL URL不能使用相同的链接

over_time_url=https://zhost.apayun.com/default/expired.html
norecord_url=https://zhost.apayun.com/default/icp.html
illegal_url=https://zhost.apayun.com/default/illegal.html
over_flow_url=https://zhost.apayun.com/default/flowlimit.html
space_limit_url=https://zhost.apayun.com/default/spacelimit.html

站点过期URL over_time_url=https://zhost.apayun.com/default/expired.html

站点未备案URL norecord_url=https://zhost.apayun.com/default/icp.html

非法站点URL illegal_url=https://zhost.apayun.com/default/illegal.html

站点流量超额URL over_flow_url=https://zhost.apayun.com/default/flowlimit.html

空间超限URL space_limit_url=https://zhost.apayun.com/default/spacelimit.html

域名配置

注意：赠送域名需要配置，不然无法正常开启FTP验证

DefDomain=28.XXX.com

赠送域名: DefDomain=28.XXX.com //主机服务器域名

```
[rebuild_config]
DefDomain=28.████.com
```

注意

配置文件中的DNS字段

- 若存在DNS字段，则直接使用114.114.114.114, 8.8.8.8, 119.29.29.29, 180.76.76.76, 223.5.5.5
- 若存在，则直接使用配置文件中的值，因此，若该字段存在，则值一定要不为空，否则会导致通信异常