

01 Windows系统设置


安装虚拟主机受控前，请优先进行Windows系统设置

本地安全策略设置

禁用密码复杂性策略


位置：【管理工具】-【本地安全策略】-【安全设置】-【账户策略】-【密码策略】，点击：
密码必须符合复杂性要求

禁用：密码必须符合复杂性要求




更改密码长度最小值为0

点击密码长度最小值，修改值为0个字符。



更改密码最长使用期限为永久

点击：密码最长使用期限，修改密码过期时间为0，即永不过期



排除项设置


注意[]window sever 2016和2019 自带的安全检测会误删受控端所需文件，需先添加排除项。

Windows2012: 无需设置

Windows2016: 需将安装目录添加至排除项

Windows 2019: 需将安装目录添加至排除项

- 创建安装目录



■ 设置排除项

****由于服务器控制软件容易被误报，请按照如下操作加入排除项****

****为确保安装顺利，建议设置好例外后，先关闭Windows Defender安装完后再开启****

进入设置-》更新和安全-》Windows Defender

点击添加排查项，添加排查文件夹，选择创建的目录即可

【2】安装受控端

方式一：在线安装

1. 安装受控端前，建议先更新下系统，否则可能导致.Net 3.5, IIS等安装失败。


2. 安装受控端前，请先重启一下系统，否则SQL Server 2008无法完成安装。

本教程非最新版受控端，具体以最新安装程序为准。

将下载好的受控端程序包放至服务器内，解压并运行以apayun_host开头命名的exe文件，如 apayun_host_v2.0.3.1.exe 文件

根据步骤安装程序，所有选项默认即可。

浏览完，点击我接受，即可进入下一步




输入产品序列号，点击授权




产品序列号可从【控制台】 - 【产品】 - 【软件列表】 - 【阿帕云虚拟主机受控端Windows】软件详情 中获取

<input type="checkbox"/>	序列号	备注信息	机器码	购买日期	到期日期	状态	操作
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	ZKEYS虚拟主机受控端 (Windows)	-	2019-10-15	2020-10-15	● 正常	重置绑定

目录选择，点击确定，进入下一步



根据需要，勾选要安装的软件及环境，然后继续安装



等待下载安装完成，需要时长根据网络环境而定，请耐心等待



点击确定，进入环境配置




点击立即启动, 启动受控端



如需修改受控服务器密码,可参考[主控管理受控说明](#)

方式二：离线安装

登录阿帕云控制台下载[虚拟主机受控集成环境离线安装包](#)




解压后运行exe程序进行安装




输入产品序列号，点击授权



选择程序安装目录（选择非系统盘路径）



选择需要安装的套件



等待套件安装完成



选择配置项



安装完成



【3】添加独立IP

注意：独享虚拟主机需要在服务器中添加独立IP，共享虚拟主机无需添加。

服务器配置独立IP

准备好独立IP，创建 batch_add_ip.bat 脚本文件并输入以下内容（可先新建一个batch_add_ip.txt文件，输入以下内容后将文件格式改为.bat）

```
@echo off
echo =====Windows批量添加IP=====
echo.
set /p netname=请输入网卡名称:
echo =====请保证IP地址在同一C段=====
echo.
set /p start_ip=请输入起始IP(A.B.C.D):
set /p end_ip=请输入结束 IP 第四段数(1-255):
```

```
echo -----信息确认-----
echo.
::IP切片分段
call:ip_cut
echo 你选择的网卡名称是: %netname%
echo 开始 IP 为: %start_ip%
```

```
echo 结束 IP 为: %ip1%.%end_ip%
```

```
pause
```

```
:add_ip
```

```
for /l %i in (%start_ip4%,1,%end_ip%) do (netsh interface ip add address  
"%netname%" %ip1%.%i mask=255.255.255.0) & echo %ip1%.%i
```

```
pause
```

```
del %0
```

```
:ip_cut
```

```
for /f "tokens=1-4 delims=." %%a in ("%start_ip%") do (
```

```
set ip1=%%a.%%b.%%c
```

```
set start_ip4=%%d
```


```
)
```

```
goto :eof
```


首先查看网卡名称



运行 batch_add_ip.bat 脚本文件，根据提示输入网卡名称、起始IP及结束IP的最后一段



成功



【4】其他

为了提高您服务器安全，推荐禁用部分PHP高危函数。（部分程序可能需要使用某些系统函数，请根据自行需要决定）

`disable_functions =`

`popepassthru,openlog,syslog,ini_alter,proc_get_status,pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopid,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,exec,passthru,assert,system,chroot,chgrp,chown,shell_exec,proc_open,ini_restore,dl,readlink,symlink,popen,stream_socket_server,pfsockopen,putenv`