

注：

阿帕云 Hyper-V受控端1.0.2.5及以上版本支持VNC功能

VNC **http**端口默认为**3310**□**SSL**端口默认为**3320**，可自行修改

修改ZHyperVZHyperVwsgateetc下的配置文件**wsgate.ini**

修改保存后需重启**FreeRDP-WebConnect**服务

VNC连接分三种情景，可根据自身情况进行设置

无域名无SSL证书

- 设置vnc地址

位置：后台-》生产-》 宿主机管理

<http://xx.xx.xx.xx:3310> (<http://+宿主机ip+http端口>)

如：宿主机ip为10.10.10.10□http端口为3310，即为<http://10.10.10.10:3310>

Hyper-v专用设置

开启动态内存	<input type="radio"/> 是	<input checked="" type="radio"/> 否
开启动态内存时的初始内存	<input type="text" value="0"/>	M ?
CPU上限	<input type="text" value="60"/>	% ?
系统盘磁盘文件存放目录	<input type="text" value="D:\vhdfiles\"/>	? ?
系统盘磁盘的IOPS设置	<input type="text" value="0"/>	? ?
注：0为不限制		
数据盘磁盘文件存放目录	<input type="text" value="D:\vhdfiles\"/>	? ?
注：除系统盘外，数据盘磁盘文件存放目录		
数据盘磁盘的IOPS设置	<input type="text" value="0"/>	? ?
注：0为不限制		
VNC地址	<input type="text" value="http://xx.xx.xx.xx:3310"/>	? ?


- VNC地址访问检测

浏览器访问<http://xx.xx.xx.xx:3310>，看是否正常访问

- VNC连接

用户可在用户中心进行vnc连接

如密码错误，可点击修改密码后使用新密码登录



有域名无SSL证书

- 域名解析

将二级域名解析到宿主机ip[]如vnc.apayun.com

- 设置vnc地址

位置：后台-》生产-》宿主机管理

<http://xxx.xxx.xxx:3310> (<http://+二级域名+http端口>)

如：二级域名为vnc.apayun.com[]http端口为3310，即为<http://vnc.apayun.com:3310>

开启动态内存 是 否

开启动态内存时的初始内存 M

CPU上限 %

系统盘磁盘文件存放目录

系统盘磁盘的IOPS设置

注: 0为不限制

数据盘磁盘文件存放目录

注: 除系统盘外, 数据盘磁盘文件存放目录

数据盘磁盘的IOPS设置

注: 0为不限制

VNC地址


- VNC地址访问检测

域名访问<http://xxx.xxx.xxx:3310> , 看是否正常访问

- VNC连接

用户可在用户中心进行VNC连接

如密码错误, 可点击修改密码后使用新密码登录



有域名有SSL证书

注：SSL证书可自行到相关第三方服务商进行购买

- 域名解析

将二级域名解析到宿主机ip[]如vnc.apayun.com

- 证书格式转换


证书格式转换成cer格式，文件名为server

格式转换可以参考：<https://www.apayun.com/doc/628.html>


- 证书文件替换

进入宿主机受控端目录，默认为D:ZHyperVZHyperVwsgateetc[]具体以实际安装目录为准

将转换的证书粘贴进来，替换server.cer这个文件



- 重启FreeRDP-WebConnect服务



- VNC地址访问检测

域名访问<https://xxx.xxx.xxx:3320>，看是否正常访问

- 设置VNC地址：

设置位置：后台-》生产-》宿主机管理

<https://xxx.xxx.xxx:3320> (<https://+二级域名+ssl端口>)

如：二级域名为vnc.apayun.com[]ssl端口为3320，即为<https://vnc.apayun.com:3320>

开启动态内存 是 否

开启动态内存时的初始内存 M

CPU上限 %

系统盘磁盘文件存放目录

系统盘磁盘的IOPS设置
注: 0为不限制

数据盘磁盘文件存放目录
注: 除系统盘外, 数据盘磁盘文件存放目录

数据盘磁盘的IOPS设置
注: 0为不限制

VNC地址

▪ VNC连接

在用户中心进行vnc连接, 如密码错误, 可点击修改密码后使用新密码登录

