

开启FTP验证不生效

在【后台】-【生产】-【虚拟主机】-【主机服务器】-【管理】中开启了FTP验证，但是还是可以直接访问网站



管理后台 首页 | 会员 财务 | 业务 生产 | 服务 备案 | 站务 系统 输入功能关键字

资源管理 云服务器 服务器托管 裸金属服务器 负载均衡 云数据库 虚拟主机 线路管理 主机套餐 主机服务器 主机站点管理 CMS管理 伪静态模板

首页 / 生产 / 虚拟主机 / 主机服务器 / 主机服务器受控设置

主机服务器受控设置

提示: 用户站点未备案跳转URL地址

*非法站点URL http://zhost.zkeys.com/default/illegal.html
提示: 非法用户站点跳转URL地址

站点流量超额URL http://zhost.zkeys.com/default/flowlimit.html

赠送域名

是否检测FTP密码 开启 关闭 ?

FTP端口 21

*主控域名



主机开设成功!

上传文件注意事项:

FTP登陆后目录结构如下:

- 1、网页文件请上传至 wwwroot/网站根目录;
- 2、站点缺省主页文档顺序为 index.html,index.php,index.asp,index.aspx;
- 3、站点根目录下的缺省文件可自行删除或者使用自定义文档替换或者覆盖。

处理方法

- 检查赠送域名和主控域名设置

位置: 【后台】-【生产】-【虚拟主机】-【主机服务器】-【管理】中是否设置了赠送域名和主控

域名

管理后台 | 首页 | 会员 | 财务 | 业务 | 生产 | 服务 | 备案 | 站务 | 系统

输入功能关键字

资源管理 | 云服务器 | 服务器托管 | 裸金属服务器 | 负载均衡 | 云数据库 | 虚拟机

线路管理 | 主机套餐 | 主机服务器 | 主机站点管理 | CMS管理 | 伪静态模板

首页 / 生产 / 虚拟主机 / 主机服务器 / 主机服务器受控设置

主机服务器受控设置

赠送域名 URL:
提示: 用户站点未备案跳转URL地址

* 非法站点URL:
提示: 非法用户站点跳转URL地址

站点流量超额URL:

赠送域名:

是否检测FTP密码: 开启 关闭 ?

FTP端口:

* 主控域名:

- 设置好赠送域名和主控域名后，点击保存后再试下访问站点

注意：需要设置好正确的赠送域名和主控域名[]FTP验证才会生效

您访问的是系统赠送域名，仅供测试网站临时使用，请勿用于其它用途

FTP用户名: vist4290373834

请输入FTP密码

确定访问

提示: 系统域名仅供测试，确定您自己的域名后，即可通过您自己的域名正常访问网站。