

**PS: 系统镜像制作时, 创建虚拟机请选择 “第一代虚拟机”**

**Windows系列: 2008/2012/2016**

## 1、系统安装

- 系统盘40G
- 全部分区为C[]不创建隐藏分区100M[]
- 安装系统时, 进行到安装Windows界面时, 不使用图形界面的新建(E)进行分区, 直接按快捷键Shift+F10打开CMD命令行, 输入以下命令进行分区:

```
diskpart
```

## 进入diskpart模式, 执行以下命令:

```
list disk
select disk 0
create partition primary
format fs=ntfs quick
exit
```

\* 关闭CMD命令行窗口, 点击刷新(R)[]就会看到磁盘 0已经格式化完成了, 然后点击下一步(N)进行系统安装, 这样就可以避免100M隐藏分区了。

### \*\*2、系统优化\*\*

当Windows系统异常断电后, 再启动系统时会自动进入修复模式, 容易造成服务器无法访问, 可以在CMD命令行中输入以下两行命令取消启动自动进入修复模式:

```
bcdedit /set {default} bootstatuspolicy ignoreallfailures
bcdedit /set {current} recoveryenabled No
```

开启防火墙, 防火墙入栈策略添加80端口到例外、开启允许ping[]开启允许远程桌面

系统属性设置允许远程连接到此计算机、视觉效果调整为最佳性能、数据执行保护选择仅为基本Windows程序和服务启用DEP

启动和故障恢复: 勾选设置显示操作系统列表的时间为5秒、在需要时显示恢复选项的时间为5秒、勾选自动重新启动

组策略:

- \* 密码必须符合复杂性要求: 设置为已禁用
- \* 关机: 允许系统在未登录的情况下关闭: 设置为已启用
- \* 计算机配置->Windows 设置->安全设置->本地策略->安全选项->帐户: 重命名系统管理员帐户->niaoyun

- \* 设置系统管理员niaoyun(即原来的administrator) 默认登录密码为: 123456
- \* gpedit.msc ->计算机配置->管理模板->系统->显示“关闭事件跟踪程序”: 设置为已禁用

关闭IE增强安全功能

关闭ECN功能(仅限2012) `netsh int tcp set global ecn=disable``

Internet选项勾选IE磁贴用于打开桌面上的Internet Explorer(仅限2012以上系统)

取消磁盘自检

- \* HKEY\_LOCAL\_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager 在右侧窗口中找到BootExecute键值项并将其数值清空并确定, 重新启动电脑即可

安装被控服务

- \* 下载vmsta64压缩包地址 `https://download.apayun.com/zkeys/server/vmsta64.zip`

- \* 将vmsta64压缩包内的两个文件解压到C:\Windows\System32目录下, 执行vmsta.exe安装被控服务命令:

```
`C:\Windows\System32\VmSta.exe /install`
```

安装补丁

- \* 打开Windows Update进行补丁更新, 选择所需补丁进行安装
- \* 重大系统漏洞及时跟进官网推出的补丁包进行安装

DVD驱动器盘符, 设置为X盘

3、清除日志、关机

4、系统磁盘文件压缩

#### CentOS系列: 6/7

1、系统安装

- \* 系统盘40G 最小化安装
- \* 全部分配给/; 不要boot swap分区
- \* root密码: 123456

2、系统配置

更换yum源(根据需要修改)

添加epel源

只保留CentOS-Base.repo epel.repo两个文件

升级系统 `yum update -y``

安装软件:

```
* yum install -y bash-completion nscd sysstat vim wget parted ntp nload iftop  
lrzsz dmidecode ntpdate screen gcc gcc-c++ openssl-devel openssh-server eject
```

卸载软件:

```
* yum remove exim4 apport lxcfs lxc lsd mdadm
```

关闭selinux

## **vim /etc/sysconfig/selinux**

SELINUX=disabled

关闭UTC时钟:

## **vim /etc/sysconfig/clock**

UTC=false

配置sshd添加两条参数:

## **vim /etc/ssh/sshd\_config**

UseDNS no

AddressFamily inet

修改内核配置文件, 添加以下参数:

## **vim /etc/sysctl.conf**

```
vm.swappiness = 0  
net.ipv4.neigh.default.gc_stale_time=120  
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0  
net.ipv4.conf.default.rp_filter=0  
net.ipv4.conf.default.arp_announce = 2  
net.ipv4.conf.lo.arp_announce=2  
net.ipv4.conf.all.arp_announce=2  
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 5000  
net.ipv4.tcp_syncookies = 1  
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 1024  
net.ipv4.tcp_synack_retries = 2  
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1  
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
```

```
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
```

服务优化:

\* 关闭开机自启服务 `iptables` `ip6tables` `NetworkManager` `postfix`

```
chkconfig iptables off
```

添加开机自启服务 `ntpd`

```
chkconfig ntpd on
```

编辑 `/etc/rc.local` 添加以下参数 (CentOS5/6 需要, CentOS7 不需要添加):

## **vim /etc/rc.local**

```
/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
```

编辑 `/etc/fstab` 修改/目录挂载点为 `/dev/sda1`

## **vim /etc/fstab**

```
/dev/sda1 / ext4 defaults 1 1
```

3、安装自动化脚本

脚本下载地址 [https://download.apayun.com/zkeys/server/linux\\_auto.zip](https://download.apayun.com/zkeys/server/linux_auto.zip)

**将脚本解压, 例如压缩包存放位置为root目录下, 解压到root目录**

```
unzip /root/linux_auto.zip -d /root/
```

## **添加执行权限**

```
chmod +x /root/*.sh
```

## **执行脚本**

```
sh /root/install.sh
```

# 删除文件

```
rm -rf /root/vminit.sh
```

执行后，查看`/etc/rc.local`指向的实际文件是否有执行权限，没有的需要添加：如下图所示`/etc/rc.local`的真实文件路径为`/etc/rc.d/rc.local`，那么就需要将`/etc/rc.d/rc.local`文件添加上可执行权限。

```
`# chmod +x /etc/rc.d/rc.local`
```



4、系统网卡配置文件请删除UUID和HWADDR参数，否则会导致自动化配置时重新生成新的网卡配置文件

例如：原外网网卡文件为eth0，存在UUID和HWADDR参数时，会重新生成eth2文件来表示外网网卡配置文件，原eth0文件配置不修改

5、清除日志、关机

## cd /var/log

```
>btmp ;>dmesg;>messages  
;>lastlog;>secure ;>wtmp
```

```
rm -f /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
```

```
history -c && history -w && poweroff
```

6、磁盘文件压缩

```
#### Ubuntu/Debian系列
```

1、系统安装

- \* 系统盘40G
- \* 全部分配给/；不要/boot或swap分区
- \* 修改时区tzselect
- \* root密码：123456

2、系统配置

更换apt软件源(中科大)

```
系统升级` apt-get update;apt-get upgrade`
```

安装软件

```
`# apt-get install sysstat vim gcc wget iftop nload curl lrzsz dmidecode  
screen ntp ntpdate parted lsb-core libcurses-perl libcurses-ui-perl libterm-  
readkey-perl sysv-rc-conf eject`
```

配置ssh□添加两行参数

## vim /etc/ssh/sshd\_config

```
UseDNS no  
AddressFamily inet
```

添加内核优化参数

## vim /etc/sysctl.conf

```
vm.swappiness = 0  
net.ipv4.neigh.default.gc_stale_time=120  
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0  
net.ipv4.conf.default.rp_filter=0  
net.ipv4.conf.default.arp_announce = 2  
net.ipv4.conf.lo.arp_announce=2  
net.ipv4.conf.all.arp_announce=2  
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 5000  
net.ipv4.tcp_syncookies = 1  
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 1024  
net.ipv4.tcp_synack_retries = 2  
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1  
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1  
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
```

服务优化

- \* 关闭开机自启□ufw□lvm2
- \* 添加开机自启□ntp

编辑/etc/fstab□修改/目录挂载点为/dev/sda1

## vim /etc/fstab

```
/dev/sda1 / ext4 defaults 1 1
```

3、安装自动化脚本

脚本下载地址□[https://download.apayun.com/zkeys/server/linux\\_auto.zip](https://download.apayun.com/zkeys/server/linux_auto.zip)

# 将脚本解压, 例如压缩包存放位置为root目录下, 解压到root目录

```
unzip /root/linux_auto.zip -d /root/
```

## 添加执行权限

```
chmod +x /root/*.sh
```

## 执行脚本

```
sh /root/install.sh
```

## 删除文件

```
rm -rf /root/vminit.sh
```

debian11+ubuntu20+ 镜像制作需执行以下步骤:

## 切换bash环境

```
ln -sf /bin/bash /bin/sh
```

## 启动开启自启动服务

```
systemctl enable rc-local
```

## 在rc.local 第一行添加 **#!/bin/bash**

```
vi /etc/rc.local
```

## **#!/bin/bash**

## 安装磁盘分区工具

```
apt-get install parted
```

\* 请确保/etc/rc.local文件有执行权限, 没有需要加上

4、系统网卡配置文件请删除UUID和HWADDR参数

5、清除日志、关机

```
cd /var/log
```

```
>btmp ;>dmesg;>messages ;>wtmp
```

```
history -c && history -w && poweroff
```